

ピクトプリント ver3.0 スタートアップマニュアル

— 同梱物一覧 —

- ・ ピクトプリントインストール CD-ROM 1 枚
- ・ ピクトプリントユーザー登録用紙 1 枚
- ・ ピクトプリントスタートアップマニュアル (本紙)
- ・ ピクトプリント活用例資料
(サンプル・テンプレート 5 枚と説明資料 1 枚)
- ・ ピクトプリント内蔵シンボル名一覧
- ・ 制限ユーザーで使用する場合のインストール方法

— ピクトプリント ver3.0 動作環境 —


- ・ 対応 OS : WindowsXP・Vista・7・8・10
- ・ 必要メモリ:ご使用のコンピュータ内で OS が負荷なく動作するメモリ容量
- ・ 必要 HDD 空き容量 : 約 100MB
- ※Microsoft .NET Framework 3.5 が予めインストールされていないコンピュータの場合、最大 500MB の空き容量が別途必要となります。
- ・ メディア : CD-ROM (CD-ROM ドライブ)

●お客様のシリアル番号 ※半角英数で入力下さい。

*****-*****-*****-***** (お客様により異なります)

— ピクトプリント ver3.0 インストール手順 —

①ピクトプリントインストール CD をパソコンの CD ドライブに挿入下さい。自動的に下記画面が起動致します。画面上の説明をご確認後、“次へ(N)” ボタンをクリック下さい。



※もし、上記画面が起動しない場合、CD-ROM 内の“PictoPrint3.msi”を手動起動下さい。



②ソフトウェア使用許諾契約の内容をご確認頂き、同意される場合は、“同意する(A)” 側をクリックし、チェックマークをつけて下さい。続いて“次へ(N)” ボタンをクリック下さい。※同意されない場合は、速やかに返還手続きを行って下さい。




③ユーザー情報画面内の“名前(A)” “所属(O)” “シリアル番号(S)” を入力し、“次へ(N)” ボタンをクリック下さい。※お客様のシリアル番号は、本紙上部に記載されています。半角英数で入力下さい。



④画面の指示に従って、インストールを完了下さい。



⑤



⑥



以上でインストールは完了です。

※手順①で、「Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1」をインストールする画面が表示されましたら、次頁の手順を参考に、まず「Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1」をインストールして下さい。

— ピクトプリント ver3.0 起動方法 —

スタート・メニューから「PictoPrint3.0」を選択下さい。または、インストールと同時にデスクトップ上に作成された“PictoPrint3.0”アイコンをダブルクリック下さい。

*画面を最大化して使用しますと、次回から起動した際は、最大化された画面で開きます。

「ピクトプリント ver3.0」のインストールにあたって

「ピクトプリント ver3.0」が動作するためには、あらかじめ PC 内に

「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」(以下「.NET3.5」と略)がインストールされている必要がございます。

「ピクトプリント」をインストールしようとした際、下の(図 1)あるいは(図 2)のような表示が現れた場合は、


「.NET3.5」が、お使いの PC 内にありませんので、下記手順に従って、まず「.NET3.5」をインストールしていただき、

その後、前頁の手順に戻り、「ピクトプリント」をインストールして下さい。

I、インターネット環境が有る場合


(図1)

「同意する(A)」を選択し、「.NET3.5」をインストールして下さい。



II、インターネット環境が無い場合

(図2)



CD 内の「.NET3.5」フォルダ内にある「dotnetfx35setup.exe」を、ダブルクリックして、「.NET3.5」をインストールして下さい。

I、II の場合とも、「.NET3.5」のインストール後、引き続き前頁の手順で、「ピクトプリント ver3.0」をインストール下さい。

* ご参考:「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」がインストールされているかの確認方法


“スタート・メニュー”より“コントロールパネル”を開き、“コントロールパネル”内の

「プログラムのアンインストールまたは変更」で、現在インストールされているプログラムの一覧が表示されます。

「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」が表示されましたら OK です。

※「ピクトプリント」には、「PDF ファイル」形式の閲覧データがございますので、お使いの PC 内に「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のウェブサイトからダウンロード下さい。インターネット環境が無い場合は、CD 内の「Adobe Reader」フォルダ内にある、「install_reader10_jp_gtbp_chra_aih.exe」をインストール下さい。

— ピクトプリント ver3.0 操作簡易マニュアル —

*詳細マニュアルは、画面上部にある  「ヘルプ」アイコンをクリックすると見ることができます。

【メイン画面】

アイコン・メニュー：マウスカーソルをアイコン上に放置すると各アイコンの内容が表示されます。

検索：シンボルの名称を、ひらがな、カタカナで入力し、最後に Enter キーを押して下さい。
※“シンボル選択”を全てチェックし、“カテゴリー選択”を“全てのカテゴリー”にすると、全格納シンボルの中から検索されます。

オプション：オプション設定画面を開きます。「有効」にチェックを入れると引き続き設定が有効になります。

ページ：印刷イメージ画面。「ページの追加」ボタンで10ページまで追加できます。「ページの削除」ボタンで削除できます。

シンボル選択：チェックマークを付けたシンボルが選択されます。


カテゴリー選択：▼ボタンで希望のカテゴリーが選択できます。

イメージリスト：抽出されているイメージが一覧表示されます。数字、アルファベット、50音の順で表示されます。

イメージ：イメージリストで選択されたイメージが表示されます。

テキスト：イメージの名称を変更することができます。

クリップボードへコピー：イメージ欄に表示されているイメージをクリップボードへコピーします。



グリッド削除：グリッドからイメージを削除します。

グリッドサイズ：グリッドのサイズを選択します。

グリッド数 縦・横：縦・横のグリッド数を選択下さい。印刷される紙のサイズ (A4 サイズ) と、グリッドのサイズにより、可能なグリッド数が、規定されます。

グリッドライン幅 縦・横：グリッド間のライン幅を設定下さい。印刷される紙のサイズ (A4 サイズ) と、グリッドのサイズにより、グリッドラインの幅が 0 のみの場合があります。

グリッドへ貼り付け：イメージ欄に表示されているイメージをグリッドへ貼り付けます。

グリッド：ページ内に配置された正方形の目部分。イメージ欄に表示されたイメージが貼り付けられます。

【オプション設定画面】

ファイル・メニュー：オプション設定を「保存」・「開く」ことができます。

サイズ：イメージのサイズを変更します。

背景色変更：イメージの外枠の色を選択します。

テキスト設定：イメージの名称を変更できます。

文字色変更：文字色を変更します。

フォントの変更：フォントを変更します。

位置：テキストの表示位置を選択します。



リセット：オプション設定内容をリセットします。


キャンセル：イメージを変更することなくオプション画面を閉じます。

OK：オプション画面が閉じ、変更されたイメージ内容が、イメージ欄に反映されます。



画像取り込みのアイコンで開きます。

【画像取り込み画面】



画像取り込み：取り込みたい画像を選択して取り込みます。

移動：取り込んだ画像を希望のカテゴリーに移動します。

削除：取り込んだ画像を削除します。

取り込みたい画像を複数選択して、一括して取り込むこともできます。取り込んだ画像は自動で余白をつけ正方形に修正されます。「閉じる」ボタンで、画像取り込み画面を閉じ、本画面に戻ります。本画面の左上“シンボル選択”で「MyPicture」のみを選択すると、イメージリストの欄に取り込んだ画像のシンボル名が表示され、そのシンボル名を選択すると、画像が表示され確認できます。

*取り込んだ画像を、グリッドへ貼付た後でカテゴリー移動しますと表示されなくなりますので、再度貼付直して下さい。




印刷プレビューアイコンで開きます。

[印刷プレビュー画面]



※事前に PC のデフォルトの印刷設定をカラーに設定下さい。

[印刷設定画面]



☆便利な機能: 「画像付き内蔵シンボルー覧」(PDF データ) を見るすることができます。



☆ ピクトプリントの画面上部にある「データフォルダ」アイコンをクリックすると、

「データフォルダ」が開きます。このフォルダ内に、ピクトプリントに内蔵している全シンボルの画像を参照することができる、「画像付き内蔵シンボルー覧」(PDF データ) がございます。

「画像付き内蔵シンボルー覧」(PDF データ) は、大カテゴリー毎に開きます。

大カテゴリーは、例えば、小カテゴリー01-06 を人／動物という大きな括りにして、下記のようになっています。

大カテゴリー分類

01-06: 人／動物、07-11: 飲食物、12-17: 家の中、18-23: 家の外、24-29: 動き／様子、30-36: 文化／社会

尚、この画像付リスト一覧の PDF は、著作権保護のため印刷とスナップショットの機能に制限がございます。

*内蔵シンボルのシンボル名一覧資料を別紙にて用意し同梱しておりますので、こちらもご参照下さい。

<カテゴリー一覧>

全てカテゴリー注4	10 飲み物	20 植物	30 日時／行事
01 人	11 調味料	21 地理／自然	31 教育／学校
02 職業	12 住まい	22 天候／天文	32 芸術／音楽
03 身体	13 家具／家電	23 庭	33 スポーツ／娯楽
04 陸の動物	14 衣料／携帯品	24 感情／感覚	34 健康／医療
05 水の動物	15 文具／玩具	25 状態／様子	35 情報／社会
06 鳥／虫	16 道具／日用品	26 基本動作	36 カテゴリーシンボル
07 料理／食材	17 台所／風呂	27 対人行為	注5 任意のカテゴリー
08 野菜／果物	18 乗り物／交通	28 対物行為	
09 おやつ	19 街／施設	29 知的行為	

注4: 全てのカテゴリーに含まれるシンボルが一覧表示されます。

注5: お手持ちの絵や写真などの画像をピクトプリントに取り込み、任意のカテゴリーフォルダを作成した場合、表示されます。

画像の取り込みや任意のカテゴリーフォルダの作成の詳細は、詳細マニュアルをご参照下さい。